

L'œuf à couver

Le choix des œufs à couver et les soins à apporter à ces œufs sont la base pour réussir son élevage. De quoi faut-il tenir compte ? C'est ce que vous lirez dans ce feuillet.

Le choix des parents

Pour obtenir des œufs à couver prometteurs, il faut avoir les animaux d'élevage appropriés. A vous donc de faire particulièrement attention au choix des lignées. Les parents devraient montrer les signes caractéristiques de la race et si possible, correspondre aux standards en vigueur pour la volaille. Soyez très attentifs à la santé des animaux : le squelette ne doit pas être déformé, le bec doit bien fermer et ne doit pas être croisé. Les yeux doivent être normaux. Les pattes et les ongles ne doivent pas être atrophiés, ni manquer complètement. Dans l'idéal, les parents sont âgés de plus de 12 mois. Ainsi, il est possible de pratiquement exclure certaines maladies et d'avoir une idée de leurs performances.

Le caractère des animaux doit également être pris en compte lors du choix des parents. Si vous voulez élever des animaux présentant encore un fort instinct de couvain, choisissez des œufs provenant de poules ayant conservé cet instinct naturel. Un coq agressif ne devrait, par contre, pas être destiné à l'élevage, car il pourrait transmettre cette caractéristique à ses descendants. Il faut également éviter de choisir des animaux piqueurs (de plumes ou d'œufs).

Pour réussir son élevage, il ne suffit pas d'avoir les animaux appropriés, il faut également que l'éleveur lui-même remplisse certaines conditions : il n'aura des œufs à couver que si son système de garde est respectueux des animaux et qu'il offre une alimentation diversifiée.

L'œuf à couver

La première sélection a lieu avec le choix de l'œuf à couver. Seuls les œufs qui correspondent aux standards de la race en matière de poids minimal, de taille et de couleur devraient être choisis pour être couvés :

Poule suisse : poids minimal 55g, couleur crème, parfois avec des reflets lilas et des points

Poule appenzelloise huppée : poids minimal 55g, couleur blanche

Poule appenzelloise barbue : poids minimal 55g, couleur blanche

Oie de Diepholz : poids minimal 70g, couleur bleu-vert, vert tilleul, crème

Canard de Poméranie : poids minimal 140g, couleur blanche

De plus, il faut éviter les œufs présentant des coquilles fines, déformées ou endommagées. De petites fissures ou des anneaux de calcaires suffisent déjà à réduire à néant le succès de la couvain ! Vu que les œufs à couver ne devraient pas être nettoyés, il ne faut couvrir que des œufs propres. Des œufs sales peuvent amener des bactéries dans la couveuse, avec des conséquences fatales.

L'entreposage

Les œufs fraîchement pondus sont sortis des nids propres chaque jour. La date de ponte est inscrite avec précaution sur l'œuf à l'aide d'un crayon. Si l'œuf entier et propre a aussi le poids idéal, il est alors entreposé dans un endroit frais et sombre – toujours sur la pointe – dans une boîte à œufs propre. Le climat idéal pour l'entreposage est de 10-15°C avec un taux d'humidité de 40-50%. Les œufs doivent être protégés du rayonnement solaire direct, ainsi que du gel et du froid. Une cave fraîche se prête bien à l'entreposage des œufs.

Afin d'éviter toute adhésion de la membrane interne de l'œuf, il est nécessaire de modifier la position des œufs 2x par jour. Le plus simple est de poser une latte à tuile ou un livre sous l'un des côtés de la boîte, afin que celle-ci soit inclinée. Il suffit alors de tourner toute la boîte à œufs d'un quart de tour une fois le matin et une fois le soir.

Les œufs destinés à être couvés doivent toujours être placés sur la pointe, afin que la bulle d'air située à l'autre extrémité soit en haut. Il est recommandé de bouger régulièrement les œufs pendant l'entreposage.

Pour un taux d'éclosion optimal, il ne faudrait pas avoir des œufs âgés de plus de 2 semaines. En les transportant dans la couveuse, les œufs sont un peu secoués. Ils devraient donc reposer pendant au moins 24h avant d'être mis dans la couveuse.

Contact

AEVM – Association des éleveurs de volailles menacée

www.zun-schweiz.ch

Président:

Daniel Tschuor

Tél. 079 368 20 89

daniel.tschuor@zun-schweiz.ch

Entremise animale:

Barbara Jakob

Tél. 079 711 28 48

barbara.jakob@zun-schweiz.ch